



راهنمای سامانه تنظیمات عمومی سمپا

سامانه تنظیمات عمومی سمپا امکان ایجاد برخی تنظیمات را، برای سامانه های سمپا فراهم می کند. برای نمونه تفاوت روزهای قمری در سامانه تقویم و مناسبت ها یا تعداد اخباری که در سامانه RSS نمایش داده شود در این قسمت تنظیم می شوند.

صفحه نخست خروج

فهرست سامانه های موجود : تنظیمات عمومی سمپا



تنظیمات عمومی سمپا - فهرست تنظیمات

عمومی

کد	کلید	مقدار	بخش مرتبط	توضیحات
1	MaxAttempt	5		تعداد دفعات وارد کردن رمز عبور
2	UserLockedTime	10		دقایقی که کاربر پس از چند بار وارد کردن رمز عبور اشتباه نمی تواند به سیستم وارد شود.
78	OnlineCredit_AcceptableFileTypes	txt		پسوند فایل های قابل قبول برای ارسال فهرست کارتهای اعتباری
93	DateDiffer	0		تفاوت زمانی بین منطقه زمانی سرور و منطقه زمانی کاربران سایت
110	Store_ShowCartBeforeLogin	1		

سمپا

تنظیمات عمومی سمپا

افزودن کلید جدید
فهرست تنظیمات
مرتب کردن ماژولها

راهنما

اطلاعات کاربر

© 2000-2008 RADCOM.
All rights reserved.

امکاناتی که این سامانه در اختیار شما قرار می دهد، به شرح زیر است:

افزودن کلید جدید

امکان افزودن یک کلید جدید، برای هر یک از سامانه ها را فراهم می کند.

فهرست تنظیمات

فهرست کلیدهای ایجاد شده را، نمایش می دهد.

مرتب کردن ماژولها

امکان تغییر چیدمان ماژول ها ، که در صفحه نخست نمایش داده می شوند ، را فراهم می کند.

با کلیک بر روی "افزودن کلید جدید" در منوی سمت راست، به صفحه افزودن کلید جدید وارد می شوید. کلیدها ملزومات برخی از سامانه های سمپا هستند که اکثر آنها توسط برنامه نویسان سمپا مشخص می شود. برای نمونه در سامانه اعضای سایت، کلیدی باید وجود داشته باشد که مشخص کند هریک از اعضا تا چه مدتی می توانند، عضو سایت بمانند و بعد از آن عضویشان لغو شود.



برای افزودن یک کلید اعمال زیر را انجام دهید:

۱. سامانه مرتبط را، از لیست کشویی (Combo box) بخش مرتبط انتخاب کنید.
۲. زبان مورد نظر خود را از لیست کشویی (Combo box) مربوط به زبان انتخاب کنید.
۳. کلیدی را که می خواهید ثبت کنید، وارد کنید.
۴. مقدار کلید را مشخص کنید.
۵. نوع کلید را از لیست کشویی (Combo box) نوع کلید انتخاب کنید.
۶. **نوع کلید** می تواند رشته ای، عددی و یا اعشاری باشد.
۷. توضیحات را وارد کنید.
۸. بر روی **ذخیره** کلیک کنید.

به این ترتیب کلید مورد نظر برای سامانه مربوطه تعریف می شود، پس از آن امکان فعال کردن یا غیر فعال کردن آن فراهم می آید. برای فعال کردن بر روی **فعال** کلیک کنید و برای غیر فعال کردن بر روی **غیرفعال** کلیک کنید. کلیدهای غیر فعال تاثیری در سامانه نخواهند داشت.

با کلیک بر روی "فهرست تنظیمات" از منوی سمت راست، فهرست تنظیمات سامانه انتخاب شده از لیست کشویی (Combo box) بالای صفحه نمایش داده می شود.

تنظیمات عمومی سمپا - فهرست تنظیمات

کد	کلید	مقدار	بخش مربوط
96	News_ShowWeight	0	اخبار
97	News_ShowHeadline	1	اخبار

سمپا

تنظیمات عمومی سمپا

افزودن کلید جدید
فهرست تنظیمات
مرتب کردن مازولها

راهنما

اطلاعات کاربر

© 2000-2008 RADCOM.
All rights reserved.

کد، کلید، مقدار کلید، بخش مرتبط و توضیحات مربوط به کلید در فهرست قابل مشاهده است.

کلیک با کلیک بر روی کد یا کلید به صفحه ویرایش کلید وارد خواهید شد، پس از ایجاد تغییرات با کلیک بر روی **ذخیره** تغییرات اعمال می شوند.

کلیک برای حذف کردن کلیدها در صفحه ویرایش کلید بر روی **حذف** کلیک کنید.

با کلیک بر روی "مرتب کردن مازولها" در منوی سمت راست فهرستی از سامانه های (ماژولهای) سمپا نمایش داده می شوند.

تنظیمات عمومی سمپا - مرتب کردن مازولها

کد	عنوان			اولویت
1	صدور مجوز			0
2	گروه بندی - Category	↓	↑	0
3	اطلس کسب و کار - شرکت ها	↓	↑	0
4	اطلس کسب و کار - رسانه	↓	↑	0
5	اطلس کسب و کار - آلبوم	↓	↑	0
6	اطلس کسب و کار - محصولات	↓	↑	0
7	سیستم تیکت	↓	↑	0
8	انتقال اطلاعات CSV	↓	↑	0
9		↓	↑	0
10	اطلس کسب و کار - درخواست خرید/فروش	↓	↑	0
11	اطلس کسب و کار - معرفی فرصت شغلی	↓	↑	0
12	مدیریت شرکتهای	↓	↑	0
13	منبع فایل 2	↓	↑	9
14	پرسش و پاسخ	↓	↑	10

سمپا

تنظیمات عمومی سمپا

افزودن کلید جدید
فهرست تنظیمات
مرتب کردن مازولها

راهنما

اطلاعات کاربر

© 2000-2008 RADCOM.
All rights reserved.

در این فهرست ، کد، عنوان و الویت سامانه ها قابل مشاهده است. با تغییر الویت سامانه های نسبت به یکدیگر محل نمایش آنها در صفحه نخست سمپا تغییر می کند، به این ترتیب می توانید سامانه هایی را که کاربرد بیشتری برایتان دارند در مکانی قرار دهید که برایتان راحتتر باشد.

برای تغییر الویت ها به یکی از دو روش زیر می توانید عمل کنید:

۱. با کلیک بر روی اولویت سامانه را بالاتر برده و یا با کلیک بر روی اولویت سامانه را پایین بیاورید.
۲. در باکس (box) مربوط به ستون اولویت ، الویت سامانه را مشخص کنید و سپس بر روی **اعمال تغییرات** کلیک کنید.

هر چقدر عدد وارد شده کوچکتر باشد سامانه بالاتر نمایش داده می شود ، سامانه با الویت ۱ بالاتر سامانه با الویت ۲ قرار می گیرد.

۵

راهنمای سامانه تنظیمات عمومی سمپا